

# Kurzanleitung: MULTIFLIP - Standard

## 1. MULTIFLIP - Standard herunterladen und entzippen

- 1.1. Laden Sie MULTIFLIP-Standard herunter unter: <http://www.multiflip.de/download/>
- 1.2. Entpacken Sie die ZIP-Datei, dies ist nun Ihr Projektordner.

## 2. Inhalte einfügen (Beispiel: JPGs, 800x600 Pixel)

- Jede Seite Ihres MultiFlips entspricht einer JPG-Datei.
- Die maximale Auflösung der Standardversion beträgt für die Normalauflösung 800x600 Pixel und Zoom dementsprechend 1600x1200 Pixel.
- Je nach Seitenverhältnis Ihres Dokuments kann die Pixelzahl von diesem Beispiel abweichen. Orientieren Sie sich bei Ihrem Dokument an einer Höhe von 800 Pixeln wenn dabei die Maximalbreite nicht überschritten wird.
- PDF Dateien lassen sich sehr leicht mit Adobe Acrobat in JPGs umwandeln
- "PicTrix - Resize" ist ein praktischer Freeware JPG-Resizer

- 2.1. Benennen Sie die JPGs möglichst systematisch in Blätterreihenfolge mit vierstelligem Zahlteil: dokumentenname\_0001.jpg, dokumentenname\_0002.jpg, dokumentenname\_0003.jpg, ...usw.
- 2.2. Wenn Sie von der Zoomfunktion gebrauch machen wollen, speichern Sie die JPGs in doppelter Auflösung unter "projektordner/content/\_\_\_zoom/". In diesem Beispiel in 1600x1200 Pixeln. Als guter Richtwert hat sich eine JPG-Qualität von 90 erwiesen.
- 2.3. Kopieren Sie die JPGs nun in Normalauflösung (800x600 Pixel) in den Ordner "projektordner/content/\_\_\_lowres/", JPG-Qualität 90.

## 3. XML-Datei konfigurieren

- 3.1. Öffnen Sie die Datei "multiflip.xml" aus Ihrem Projektordner in einem Texteditor (z.B. Notepad++).
- 3.2. Tragen Sie im <pages>-Element in das Attribut "prefix" den Teil des Dateinamens Ihrer JPG-Dateien ein, der bei allen identisch ist - in diesem Beispiel "dokumentenname\_".
- 3.3. Tragen Sie im Attribut "count" die Anzahl der Seiten ein.
- 3.4. Falls Sie von der Zoomfunktion für alle Seiten gebrauch machen möchten, tragen Sie im Attribut "zoomAll" ein: "true"
- 3.5. Ergänzen Sie gewünschte Zusatzoptionen. Sie finden alle möglichen Optionen in der Datei multiflip\_max.xml - diese Datei hat keinerlei Wirkung auf MultiFlip und dient nur dem Zweck der Dokumentation. Sie kann später ggf. gelöscht werden.

## 4. hochladen

Laden Sie den Projektordner auf Ihren Webserver hoch. Nicht freigeschaltete MultiFlip-Dokumente sind auf drei Seiten beschränkt, die Zusatzmodule sind online deaktiviert.

## 5. freischalten

Nach erfolgter Bestellung und Bezahlung einer MultiFlip-Lizenz erhalten Sie Ihre Freischaltung. Kopieren Sie diese in den Projektordner auf Ihrem Webserver. Leeren Sie den Browsercache und laden Sie die Seite erneut.

MultiFlip ist nun freigeschaltet - herzlichen Glückwunsch zu Ihrem ersten MultiFlip :-)